

Istruzioni d'uso Thymio

Università della Svizzera Italiana

Versione 20 aprile 2020 (Thymio Suite 2.0.0)

Indice

1	Installazione	3
1.1	Windows	3
1.2	MacOS	3
1.3	Linux	3
2	Collegamento del robot	4
2.1	Cavo USB	4
2.2	Dongle wireless (se disponibile)	4
3	Software	5
3.1	Aseba Studio	7
3.2	Blockly	8
3.3	VPL	9
3.4	Scratch	10
3.5	Thymio Simulator	10
4	Esempi di codice	11
4.1	USI Showroom	11
4.2	Risorse ufficiali	11
5	Comunicazione fra robot	11

6	Collegare multipli robot	13
7	Aggiornamento del firmware	13

1 Installazione

1.1 Windows

Recarsi all'indirizzo <https://www.thymio.org/it/programma> e scaricare il software Thymio Suite cliccando sul bottone **Download** sotto il logo Windows. Prestare attenzione a scegliere la versione adatta al proprio sistema (32/64 bit).

Aprire il file .exe scaricato e proseguire con l'installazione guidata. Al primo avvio dell'applicazione potrebbe essere necessario autorizzarla ad accedere a internet: cliccare su "Consenti accesso" nella finestra di dialogo di Windows Firewall.

1.2 MacOS

Recarsi all'indirizzo <https://www.thymio.org/it/programma> e scaricare il software Thymio Suite cliccando sul bottone **Download** sotto il logo Apple.

Aprire il file .dmg scaricato e trascinare il file ThymioSuite.app in Applicazioni.

1.3 Linux

Di seguito sono riportate le indicazioni per Ubuntu a partire dalla versione 18.04. Per altre distribuzioni, consultare la relativa documentazione ufficiale.

1. Installare flatpak, un sistema di distribuzione di applicazioni, se non già presente:

```
sudo apt install flatpak
```

```
sudo apt install gnome-software-plugin-flatpak
```

```
flatpak remote-add --if-not-exists flathub https://flathub.org/repo/flathub.flatpakrepo
```

Riavviare il computer.

2. Configurare le porte per la connessione:

```
sudo nano /etc/udev/rules.d/99-mobsya.rules
```

Aggiungere le seguenti due linee:

```
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="0617", ATTRS{idProduct}=="000a", MODE="0666"  
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="0617", ATTRS{idProduct}=="000c", MODE="0666"
```

Salvare e uscire (CTRL+O, Enter, CTRL+X).

```
sudo udevadm control --reload-rules
```

3. Installare Thymio Suite:

```
flatpak install flathub org.mobsya.ThymioSuite
```

Documentazione ufficiale: <https://www.thymio.org/it/aiuto/linux-installation/>

2 Collegamento del robot

Prima di utilizzare qualsiasi software, è necessario collegare almeno un robot al computer (vedi sezione 6 per multipli robot). Questo può essere fatto in due modi: tramite cavo o wireless (se supportato).

2.1 Cavo USB

Collegare il cavo in dotazione ad una porta libera sulla propria macchina e alla porta microUSB sul retro del Thymio. Il robot si accenderà automaticamente non appena rilevata la connessione.

2.2 Dongle wireless (se disponibile)

Collegare il dongle ad una porta libera sulla propria macchina e accendere il robot tenendo premuto il tasto centrale per circa 3 secondi. Il LED del dongle e del robot dovrebbero lampeggiare alla stessa frequenza.

3 Software

Tutti i programmi necessari per configurare e programmare Thymio sono raccolti in una sola applicazione, Thymio Suite.




Figura 1: La finestra principale di Thymio Suite

Nota: in caso Blockly, VPL e Scratch non dovessero aprirsi al click della relativa icona, recarsi nel menu a destra e deselezionare la casella **Usa il browser di sistema**.

Nota: su MacOS il programma verrà bloccato dal sistema siccome proviene da una fonte esterna (vedi figura 2). Cliccare su Annulla, in seguito recarsi in Impostazioni di Sistema, sotto Sicurezza e Privacy e cliccare su Apri Comunque. Ora è possibile avviare il software, cliccando un'ultima volta su Apri quando richiesto. Altri avvisi appariranno lanciando Blockly e le altre applicazioni, ma sarà sufficiente cliccare su Apri.




Figura 2: Le Impostazioni di Sistema di MacOS

3.1 Aseba Studio

Aseba Studio è un software per programmare direttamente i robot Thymio, pensato per utenti più esperti. Per utilizzarlo è sufficiente lanciare Thymio Suite, cliccare sull'icona Aseba Studio e fare doppio click sul robot da programmare.




Figura 3: La finestra principale di Aseba Studio

3.2 Blockly

Blockly è un software per programmare in maniera intuitiva. Per utilizzarlo è sufficiente lanciare Thymio Suite, cliccare sull'icona Blockly e fare doppio click sul robot da programmare.




Figura 4: La finestra principale di Blockly

3.3 VPL

VPL (Visual Programming Language) è un software semplificato pensato per i più giovani. Per utilizzarlo è sufficiente lanciare Thymio Suite, cliccare sull'icona VPL e fare doppio click sul robot da programmare.




Figura 5: La finestra principale di VPL

3.4 Scratch

Scratch è un linguaggio educativo sviluppato dal MIT (sito ufficiale: <https://scratch.mit.edu/>). Per utilizzarlo è sufficiente lanciare Thymio Suite, cliccare sull'icona Scratch e fare doppio click sul robot da programmare.




Figura 6: La finestra principale di Scratch

3.5 Thymio Simulator

No Thymio? No problem! Esiste un simulatore previsto per emulare uno o più robot sul proprio computer, incluso direttamente nel pacchetto software scaricato al punto 1.

Nota: su macOS e Linux, è necessario scaricare le mappe disponibili all'indirizzo <https://www.thymio.org/thymio-simulator>.

Per utilizzarlo è sufficiente selezionare **Lancia un simulatore** dal menu a destra e scegliere la mappa desiderata; in seguito, selezionare il software di programmazione desiderato dall'applicazione principale. I robot presenti nella simulazione saranno elencati come se fossero collegati al proprio computer e sarà possibile iniziare a programmarli.

4 Esempi di codice

4.1 USI Showroom

Al seguente indirizzo sono disponibili diversi file con esempi di semplici programmi appositamente prodotti dall'USI:

<https://github.com/USI-Showroom/thymio/tree/master/examples>

- easyBlackLine: un semplice programma per far seguire a Thymio una linea nera con i due sensori inferiori
- IRcomm: semplice demo di come usare la comunicazione infrarossi fra due robot (vedi punto 5)
- ledTest: accende tutti i LED presenti sul robot
- remoteDrive: un progetto per controllare il movimento di un Thymio tramite un altro (richiede due robot)

4.2 Risorse ufficiali

Ai seguenti indirizzi sono disponibili diversi tutorial ed esempi ufficiali di codice:

<http://wiki.thymio.org/en:creations>

<https://github.com/Mobsya/thymio-programming-exercises>

<https://github.com/Mobsya/thymio-vpl-tutorial>

5 Comunicazione fra robot

È possibile far comunicare due robot tramite infrarossi (IR). Siccome la comunicazione avviene tramite i sensori orizzontali (cinque anteriori e due posteriori), i robot devono essere in grado di “vedersi”.

Prima di tutto è necessario attivare la comunicazione IR su entrambi i robot, dopodiché si possono usare i blocchi o i comandi specialmente previsti (rispettivamente su Blockly e Aseba studio) per trasmettere e ricevere i segnali; purtroppo al momento questa funzione non è disponibile né in VPL né in Scratch.

Di seguito un semplice esempio dove il primo robot trasmette un segnale IR e il secondo reagisce cambiando il colore del LED superiore:





Figura 7: Un semplice esempio di comunicazione fra due robot

6 Collegare multipli robot

È possibile collegare diversi robot allo stesso computer e programmarli in maniera individuale, oppure definire degli eventi comuni. Un esempio è disponibile all'indirizzo indicato al punto 4.1 (remoteDrive).




Figura 8: Aseba Studio con due robot collegati

7 Aggiornamento del firmware

Qualora un robot connesso dovesse avere un firmware non aggiornato, dopo aver selezionato il linguaggio di programmazione desiderato da Thymio Suite un'icona apparirà sul Thymio da aggiornare.

NON scollegare o spegnere il robot durante la procedura!

Per installare una versione specifica è necessario scaricare il vecchio pacchetto Aseba 1.6.1 disponibile al link riportato al punto 1, sotto la voce **Scarica una versione precedente**. Recarsi all'indirizzo <https://github.com/Mobsya/aseba-target-thymio2/releases> e scaricare il file .hex per la versione desiderata. Collegare il robot con il cavo USB e avviare Thymio Firmware Upgrader; scegliere Custom Firmware, selezionare il file appena scaricato e cliccare su Upgrade.

NON scollegare o spegnere il robot durante la procedura!